

## ■ KT IP공유기 접속 정보

- IP주소 : 172.30.1.254
- ID : ktuser
- PW : homehub 또는 megaap

Seetrol MY 장비는 KT공유기에 직접 연결하십시오.  
PC도 설정하시는 동안만이라도 KT공유기에 연결하십시오.

## ■ 포트 포워딩 예제

GiGA WiFi home KT GiGA WiFi home이 기가토피아 시대를 열어갑니다. 새로그침 로그아웃 kt

☆ 상태정보 트래픽 관리 | **포트 포워딩 설정** | 포트 통계 정보  
 ☆ 간편개통설정 | DMZ 설정  
 ☆ 장치설정 | ALG 설정

포트 포워딩 설정

소스 IP 주소	<input type="text"/>
소스 포트	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
외부 포트	9500 ~ 9501
내부 IP 주소	172.30.1.99
내부 포트	9500 ~ 9501
프로토콜	TCP
설명	seetrol my

**추가**

선택	소스IP 주소	소스포트	외부포트	내부 IP 주소	내부 포트	프로토콜	설명	플래그
<input type="checkbox"/>								

리스트가 없습니다

**삭제**

Seetrol을 172.30.1.99로 할당했다고 가정했을 때의 포트포워딩 예시

GiGA WiFi home KT GiGA WiFi home이 기가토피아 시대를 열어갑니다. 새로그침 로그아웃 kt

☆ 상태정보 트래픽 관리 | **포트 포워딩 설정** | 포트 통계 정보  
 ☆ 간편개통설정 | DMZ 설정  
 ☆ 장치설정 | ALG 설정

포트 포워딩 설정

소스 IP 주소	<input type="text"/>
소스 포트	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
외부 포트	9502 ~ 9502
내부 IP 주소	172.30.1.99
내부 포트	9502 ~ 9502
프로토콜	TCP
설명	SeetrolSetting.exe

**추가**

선택	소스IP 주소	소스포트	외부포트	내부 IP 주소	내부 포트	프로토콜	설명	플래그
<input type="checkbox"/>		-	9500-9501	172.30.1.99	9500-9501	TCP	seetrol my	

**삭제**

Seetrol 설정 프로그램인 SeetrolSetting.exe를 회사 외부에서 사용할 경우에는 9502 포트를 개방해야 합니다.  
그리고 외부접속이 가능하므로 암호는 반드시 설정해야 합니다.

## ■ IP할당정책

The screenshot shows the 'IP 할당정책' (IP Assignment Policy) section of the KT Giga WiFi home management page. The '공유기 모드' (Router Mode) radio button is selected and highlighted with a blue box. Below this, the '접속 수 제한' (Connection Limit) section shows '유선 단말' (Wired Terminal) and 'Home WLAN 단말' (Home WLAN Terminal) both set to 255.

KT모드로 하시면 DDNS와 실제 공인IP가 일치하지 않으므로 공유기모드로 하십시오. 혹시 이 KT공유기 아래에 또 공유기를 쓰신다면 브릿지모드로 설정하십시오. KT모드는 절대 안됨

## ■ DHCP 할당 범위

The screenshot shows the 'LAN 연결 설정' (LAN Connection Settings) section. The 'DHCP 서버' (DHCP Server) is set to '활성' (Active). The 'DHCP 코넷 IP 사용범위' (DHCP CoNet IP Usage Range) is highlighted with a blue box, showing a range from 172.30.1.1 to 172.30.1.100. The 'DHCP 프리미엄 IP 사용범위' (DHCP Premium IP Usage Range) is also highlighted, showing a range from 172.30.1.128 to 172.30.1.148.

Seetrol에 172.30.1.223을 할당하시려면 DHCP 사용범위를 넓혀 172.30.1.250으로 하십시오. Seetrol이 DHCP 범위 내에 있지 않으면 경우에 따라서는 오류가 날 가능성이 높습니다.